

---

# 共有設定について

## (複数ライセンスご利用の方用)

---

2017年6月22日



## 目 次


1. ネットワークの共有設定 .....	2.p
● Windows10 の場合 .....	2.p
● Windows7 の場合 .....	5.p
2. フォルダの共有設定 .....	8.p


複数ライセンスでご利用の場合、サーバー(親パソコン)のみ、以下の共有設定を行ってください。

1. ネットワークの共有設定 (Windows10 と Windows7、それぞれの方法を説明します)  
**※この設定は、Windows の更新等で自動的に設定が切替わる場合があります。**  
**都度、再設定してください。**


Windows10 の場合と Windows7 の場合をご紹介します。

### ● Windows10 の場合


- (1) スタートボタン(  )をクリックして、スタートメニューを表示します。




- (2) 「設定」をクリックします。




(3) 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



(4) 「共有オプション」をクリックします。




(5) 「すべてのネットワーク」をクリックします。





(6) 「パスワード保護共有」の「パスワード保護共有を無効にする」を指定します。

指定後、**変更の保存** をクリックして終了します。




● Windows7 の場合


(1) スタートボタン(  )をクリックして、スタートメニューを表示します。



(2) 「コントロールパネル」をクリックします。




(3) 「ネットワークと共有センター」をクリックします。



(4) 「共有の詳細設定の変更」をクリックします。




(5) 「すべてのネットワーク」をクリックします。




(6) 「パスワード保護共有」の「パスワード保護共有を無効にする」を指定します。


指定後、**変更の保存** をクリックして終了します。






## 2. フォルダの共有設定


- (1) エクスプローラーボタン(  )をクリックして、エクスプローラーを開きます。




- (2) 「OS(C:)」をクリックして、Cドライブを開きます。



(3) 「KRD」フォルダを右クリックします。





(4) プロパティ(R) をクリックして、「KRD」フォルダのプロパティを開きます。




(5) 「共有」タブの **共有(S)...** をクリックします。




(6) 名前入力欄の右にある  をクリックして、「Everyone」を選択します。




(7) **追加(A)** をクリックします。




- (8) 追加した「Everyone」のアクセス許可のレベルを「読み取り/書き込み」にします。



- (9) **共有(H)** をクリックします。




- (10) **終了(D)** をクリックして終了します。



- (11) 「KRD」フォルダのプロパティに戻って、  
「セキュリティ」タブにて「Everyone」のアクセス許可設定を確認します。  
「特殊なアクセス許可」以外にチェックがついていることを確認して、

**OK** をクリックして終了します。



ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ願います。

ネットワーク初期導入サポートお問い合わせ先

電話：072-626-2786

Eメール：support@sanaikrd.co.jp

三愛ケーアールディ株式会社

◎ お電話受付時間 ◎

午前 9:00 ～ 午後 12:00

午後 1:00 ～ 午後 5:00

月曜日 ～ 金曜日

(土日祝日および弊社指定休日を除きます)