



リモートデスクトップ接続と終了の方法

【1】 リモートデスクトップに接続する設定

スタートボタンをクリックします。(Windows10の例)

「W」のブロックの「Windows アクセサリ」→「リモート デスクトップ接続」を クリックして「リモートデスクトップ接続」を開きます。

| | W |
|-------------------------|---|
| | Windows PowerShell V |
| | Windows アクセサリ へ |
| | 3D Builder |
| | |
| | Math Input Panel |
| | Print 3D |
| ۵ | Snipping Tool |
| $\overline{\mathbf{h}}$ | ✓ Windows FAX とスキ 次回から素早く起動するために、「リモートデスクトップ接続」 |
| Ň | Windows Media Pla アイコンを右クリックして、「スタートにピン留めする」を |
| d | xps ビューアー 選択して、スタート画面に登録しておいてください。 |
| <u>~</u> | |
| | □□ ステップ記録ツール |
| æ | <u>من المراجع الم</u> |
| ₽ | XTIE |
| A | |
| ā | リモート デスクトップ接続 |
| 63 | 🦉 ワードパッド |
| -65 | Windows 簡単操作 V |
| ٢ | Windows 管理ツール 〜 🗸 |
| E | ▶ ここに入力して検索 |

「スタートにピン留めする」ができたら、左クリックして、 リモートデスクトップ接続を開いてください。



サーバーの IP アドレスを「コンピュータ」に入力して、「オプションの表示」を クリックします。

※以下の例は、IPアドレスが「111.222.333.444」で接続する場合。

| 腸 リモート デスクトップ接続 | | | × |
|---|--------------|-----|--------------|
| リモート デスクトップ 接続 | | | |
| コンピューター(C): 111.222.333.444 ユーザー名: 指定されていません 接続時には資格情報を要求されます | |] | |
| ▼ オブションの表示(<u>0</u>) 接続 | (<u>N</u>) | ヘルブ | (<u>H</u>) |

「全般」タブの「ユーザー名」を入力して「資格情報を保存できるようにする」に チェックを入れます。

| 😼 リモート デスクトップ接続 - 🗆 | × |
|--|---------------|
| リモート デスクトップ 接続 | |
| 全般 画面 ローカルリソース エクスペリエンス 詳細設定 | |
| リモート コンピューターの名前を入力してください。 | |
| コンピューター(<u>C</u>): 111.222.333.444 | - |
| ユーザー名: user01 | |
| 接続時には資格情報を要求されます。 | |
| ✓ 資格情報を保存できるようにする(<u>R</u>) | |
| 接続設定 現在の接続設定を RDP ファイルに保存するか、または保存された接続を 開いてください。 保存(S) 名前を付けて保存(V) | |
| オブションの非表示(Q) 接続(N) ヘルブ | '(<u>H</u>) |
| 次ページへ続く 2/7 | |



「画面」タブの、リモートデスクトップの画面サイズを指定します。 ※以下の設定は、「全画面表示」の場合ですが、必要に応じて設定します。

| 💀 リモート デスクトップ接続 | • | | | × |
|---|---------------------------------|---------------|-----|---|
| リモート デスクトップ 接続 | | | | |
| 全般 画面 ローカル リソース エクスペ 画面の設定 | リエンス 詳細設定 | | | |
| リモート デスクトップのサイズを選 スライダーのつまみを古場に動か | んでください(<u>S</u>) まと 全画面表示に | なります。 | | |
| 全画面表 | 示 モニターを使用する(<u>し</u> | D | | |
| 画面の色 リモート セッションの色の深度を 最高品質 (32 ビット) | 選択してください(<u>C</u>) ~ | | | |
| ✓ 全画面表示の使用時に接続パーを表示す | ට්(<u>B</u>) | | | |
| ▲ オプションの非表示(○) | 接線 | E(<u>N</u>) | ヘルプ | Ш |

「ローカルリソース」タブの「ローカルデバイスとソース」を設定します。

| 💀 リモート デスクトップ接続 | ↔ | | × | |
|---|----------------------|------|--------------|---------------------------------|
| リモート デスクトップ 接続 | | | | |
| 全般 画面 ローカル リソース クスペリ | リエンス 詳細設定 | | _ | |
| リモートオーディオの設定を行い 設定(S) | ま す。 | | | |
| キーボード Windows のキーの組み合わせ 全画面表示の使用時のみ | を割り当てます(<u>K</u>): | ~ | | |
| 例: Alt+Tab キー ローカル デバイスとリソース | | | | |
| リモート セッションで使用するデ | バイスとリソースを選択しま | रुव. | • | プリンター |
| ✓ブリンター(I) 詳細(M) | ✓ クリップボード(L) | | ・ グ チ | クリッフホート チェックボックスを エックします。 |
| ▲ オプションの非表示(Q) | 接続(<u>N</u>) | ヘルプ | (<u>H</u>) | |
| 次ページへ続く | | | | |



「ポート」たけチェックを入れて、他のチェックは外します。

| 腸 リモート デスクトップ接続 | × |
|---|----|
| リモート デスクトップ 接続 | |
| - ローカル デバイスとリソース リモート セッションで使用するこのコンピューター上のデバイスとリソースを選択してくださ い。 | |
| ママートカード (複数) | |
| | |
| OK ++> | セル |

「エクスペリエンス」タブは、以下の様に全てチェックします。

| 腸 リモート デスクトップ接続 | • | <u>12</u> . | E)) | × | |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| リモート デスクトップ 接続 | | | | | |
| 全般 画面 ローカル リソース エクスペリエンス 詳 | 細設定 | | | | |
| パフォーマンスを最適化するために接続速度で WAN (10 Mbps 以上、高レイテンシ) 次の設定を許可する: | を選択してくだ | だい(<u>P</u>) | ~ | | |
| ✓ デスクトップの背景(B) ✓ フォント スムージング(E) ✓ デスクトップ コンポジション(D) | WAN | (10M] | ps 以」 | <mark>上、</mark> | 高レイテンシ)を選択 |
| ✓ ドラッグ中にウィンドウの内容を表示(S) ✓ メニューとウィンドウ アニメーション(M) ✓ 視覚スタイル(Y) | <u>全て0</u> |)チェ | ックオ | <i>、</i> ック | 'スにチェックを入れます。 |
| ✓ ビットマップのキャッシュを保持(<u>A</u>) ✓ 接続が損なわれた場合は再接続する(<u>E</u>) | | | | | |
| オプションの非表示(<u>O</u>) | 接続(<u>N</u>) | | ∧ルプ(<u>⊢</u> | D | |



「接続」をクリックすると、サーバーに接続されます。

| 😼 リモート デ | スクトップ接続 | | - | E3)] | × |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|----|
| | リモート デスクトッス 接続 | ſ | | | |
| 全般 画 | 面 ローカル リソース エク: 証 サーバー認証では、目的のリ | スペリエンス 詳細設定 モート コンピューターに接き | 気にようとして | こいるかどう | |
| | かが検証されます。接続に必 リシーによって決まります。 サーバー認証が失敗した場合 接続し、警告メッセージは表 | ◇要な検証の度合は、シ (<u>は)</u> : {示しない | /ステムのセキ | בוודי גראיי איז איז איז געריי | |
| 任意の場所 | Fから接続する リモート作業時にリモート デス を構成します。 設定(<u>S</u>) | クトップゲートウェイ経日 | 日で接続する | っための設た | E. |
| オプション | の非表示(<u>O</u>) | 接題 | 5(N) | ر الرالا | Έ) |

初回接続時に以下の画面が表示された際には「このコンピュータへの接続について 今後確認しない」にチェックを入れてから「接続」をクリックすると次回接続からは 以下の画面が表示されなくできます。

| 5 UE- | トデスクトップ接続 | | × |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 🔵 z ø |)リモート接続を信頼しますか | 7 | |
| このリモー 統元のリモ | ト接続によりローカル コンピュ ミート コンピューターが信頼でき | ーターまたはリモート コンピューターに問題が起きる可能性があります。接 きることを確認してから接続してください。 | |
| N | 種類: リモート コンピューター: | リモート デスクトップ接続 111.222.333.444 | |
| ✓ Ξ Ø Ξ Ξ | ンピューターへの接続について | 今後確認しない(の) | |
| € € | の表示(<u>D</u>) | 接続(小) キャンセル(の) | |
| 次へ | ージへ続く | | |



ユーザー名に対する、パスワードを入力して「このアカウントを記憶する」に チェックを入れてから「OK」をクリックします。

| Windows セキュリティ | × |
|--|---|
| 資格情報を入力してください | |
| これらの資格情報は、111.222.333.444 への接続に使用されます。 | |
| user01 | |
| ••••• | |
| ✔ このアカウントを記憶する | |
| その他 | |
| ОК + +у2ル | |

接続する時に、以下の画面が表示されたら「このコンピュータへの接続について 今後確認しない」にチェックを入れてから「はい」をクリックして接続してください。

| NB リモート デスクトップ接続 × |
|---|
| このリモート コンピューターの ID を識別できません。 接続しますか? |
| リモートコンピューターは、セキュリティ証明書に問題があったため認証されませんでした。続行すると安全でない可能性があります。 |
| 証明書の名前 |
| 🔄 リモートコンピューターからの証明書の名前: |
| 証明書17- |
| リモート コンピューターの証明書の確認中に発生したエラー: |
| ▲ この証明書は信頼された認証機関からのものではありません。 |
| これらの証明書エラーを無視して接続しますか? |
| |
| 証明書の表示(<u>V</u>) はい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>) |

サーバーへのリモートデスクトップ接続の手順は、以上となります。

5/11/1

【2】リモートデスクトップ接続を終了する手順

画面上部の「X」で終了しないでください。

サーバー画面左下の「Windows スタート」 ^壬 ボタンを、右クリックして

サインアウトを左クリックします。



以 上